



Kuliah 3:

3.1. Debugging dan TASM

3.2. Interrupt



3.1.1. Debugging

• Proses Pembuatan Program

Terdapat 5 langkah:

- **Desain Algoritma:**
 - Penetapan masalah
 - Pengusulan solusi yang terbaik
 - Pembuatan diagram skematik yang digunakan agar usulan solusi lebih baik → flowchart
- **Pengkodean algoritma**
 - Penulisan program dalam bahasa pemrograman tertentu
- **Penerjemahan ke bahasa mesin**
 - Pembuatan program obyek, atau dgn kata lain, program ditulis dalam suatu deret/urutan 0 dan 1 yang dapat diinterpretasi oleh processor
- **Test program**
 - **Eksekusi program pada mesin komputer**
- **Mengeliminasi kesalahan yang terdeteksi**
 - Koreksi kesalahan umumnya memerlukan pengulangan seluruh langkah-2 dari langkah 1 atau 2

Untuk membuat program dlm bahasa rakitan tersedia dua option:

- Menggunakan Turbo Assembler (TASM, Borland)
- Debugger



3.1.1. Debugging (cont'd)

- **Debug:**

- Hanya dapat membuat program dgn extension *.COM → karena karakteristik sifat program ini →
 - program tidak lebih besar 64 K dan
 - Program harus dimulai dgn displacement, offset, atau 0100H memory direction didalam segment tertentu (specific)
- Kumpulan perintah debug:
 - A: *merakit intruksi simbolik → kode mesin*
 - D: *menampilkan isi suatu daerah memori*
 - E: *memasukan data ke memori, dimulai pada lokasi tertentu*
 - G: *run executable program ke memori*
 - N: *menamai program*
 - P: *eksekusi sekumpulan instruksi yang terkait*
 - Q: *quit*
 - R: *menampilkan isi satu atau lebih registers*
 - T: *trace isi sebuah instruksi*
 - U: *unassembled kode mesin ke kode simbolik*
 - W: *menulis program ke disk*
- Dengan debug → visualisasi nilai registers internal dari CPU

- **Memulai debug:**

C: />debug[enter]



3.1.1. Debugging (cont'd)

-r[enter]

```
AX=0000 BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000
SI=0000 DI=0000 DS=0D62 ES=0D62 SS=0D62 CS=0D62
IP=0100 NV EI PL NZ NA PO NC 0D62:0100 2E
CS:0D62:0101 803ED3DF00 CMP BYTE PTR [DFD3],00
CS:DFD3=03
```

→ Seluruh isi registers internal ditampilkan

Atau dgn menggunakan parameter nama register, mis:

-rbx

```
BX 0000
```

:

→ akan ditampilkan isi register BX dan indikator debug berubah dari "-" → ":" (ini berarti kita dapat mengisi nilai baru dari register BX (masukan nilai + enter), atau kita tetap mempertahankan nilai lama (tekan langsung enter tanpa menetik nilai)

• Pembuatan program assembler dasar

- Menginisialisai Debug, yaitu menetik debug[enter] pada prompt OS
- Assemble suatu program dgn perintah "a" yaitu a parameter[enter]
 - Parameter → alamat awal proses perakitan
 - Jika tanpa parameter → diinisialisasi pada posisi (locality) yang dispesifikasikan oleh CS:IP (biasanya 100h yaitu locality dimana sebuah program dgn extension *.CON diinisialisasi)



3.1.1. Debugging (cont'd)

- Rekomendasi: lebih baik alamat awal ditulis u/ menghindari masalah-2 yang terjadi segera setelah register CS:IP digunakan

→ dgn demikian kita ketikan:

```
a 100[enter]
mov ax,0002[enter]
mov bx,0004[enter]
add ax,bx[enter]
nop[enter][enter]
```

- **Keterangan:**

- move nilai 0002 ke AX,
- move nilai 0004 ke BX,
- tambahkan nilai bx ke ax,
- Instruksi nop → finish the program

- **Kemudian:**

```
C:\>debug
```

```
-a 100
```

```
0D62:0100 mov ax,0002
```

```
0D62:0103 mov bx,0004
```

```
0D62:0106 add ax,bx
```

```
0D62:0108 nop
```

```
0D62:0109
```

```
-t (execute setiap instruksi dari program)
```

```
AX=0002 BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000
```

```
SI=0000 DI=0000 DS=0D62 ES=0D62 SS=0D62
```

```
CS=0D62 IP=0103 NV EI PL NZ NA PO NC 0D62:0103 BB0400
```

```
MOV BX,0004
```



3.1.1. Debugging (cont'd)

-t

```
AX=0002 BX=0004 CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000
SI=0000 DI=0000 DS=0D62 ES=0D62 SS=0D62
CS=0D62 IP=0106 NV EI PL NZ NA PO NC
0D62:0106 01D8 ADD AX,BX
```

-t

```
AX=0006 BX=0004 CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000
SI=0000 DI=0000 DS=0D62 ES=0D62 SS=0D62 CS=0D62
IP=0108 NV EI PL NZ NA PE NC 0D62:0108 90 NOP
```

• Menyimpan program

- Cek panjang program dgn perintah “h”

```
-h 10a 100 (alamat akhir 10a)
020a 000a
```

- Menamai program

```
-n test.com
```

- Gunakan perintah “rcx” untuk mengubah nilai registes CX dgn nilai yg diperoleh dari ukuran file → 000a

```
-rcx
```

```
CX 0000
```

```
:000a
```

- Terakhir, gunakan perintah “w” u/ menyimpan

```
-w
```

```
Writing 000A bytes
```



3.1.1. Debugging (cont'd)

• Meload program

- Berikan nama file yang akan diload
- Load dgn perintah "\l"

```
-n test.com
```

```
-l
```

```
-u 100 109
```

```
0C3D:0100 B80200 MOV AX,0002
```

```
0C3D:0103 BB0400 MOV BX,0004
```

```
0C3D:0106 01D8 ADD AX,BX
```

```
0C3D:0108 CD20 INT 20
```

➤ Perintah "u" digunakan u/

- memverifikasikan bhw program telah diload ke memori. Ini berarti dgn perintah ini: kode di unassemble, kemudian menampilkan hasil unassemble
 - Parameter mengindikasikan Debug dari mana dan disassemble ke mana.
- Debug selalu meload program ke memori pada alamat 100h, kecuali digunakan parameter lain.



3.1.2. TASM

• Membangun Program Assembler

- Software yang diperlukan
 - Editor → pembuatan source program
 - Compiler → menerjemahkan source program ke program obyek (→ TASM)
 - Linker → menggenerasi executable program dari program obyek (→ TLINK)

• Pemrograman dgn TASM

- Directives berikut penting untuk dimasukkan
 - .MODEL SMALL → mendefinisikan model memori yg digunakan dlm prog.
 - .CODE → mendefinisikan instruksi prog.
 - .STACK → reserves suatu ruang memori bagi instruksi-2 prog. ke stack
 - END → finishes prog.

➤ Langkah-langkah

- Gunakan prog. Editor u/ membuat source prog.
Contoh:

```
.MODEL SMALL      ;memory model
.STACK            ;memory space for program
                  ;instructions in the stack
.CODE             ;the following lines are
                  ;program instructions
```




3.1.2. TASM (cont'd)

```
mov ah,1h      ;moves the value 1h to
                ;register ah
mov cx,07h     ;moves the value 07h to
                ;register cx
int 10h        ;10h interruption
mov ah,4ch     ;moves the value 4 ch to
                ;register ah
int 21h        ;21h interruption
END            ;finishes the program code
```

- Save program, misal contoh1.asm (disave dalam ASCII format !!)
- Gunakan TASM u/ membuat prog. Obyek
C:\>tasm contoh1.asm
- Gunakan TLINK u/ membangun executable prog.
C:\>tlink contoh1.obj
- Eksekusi executable prog.
C:\>contoh1[enter]
- **Proses assembly** → manajemen segmen dan perbandingan dgn tabel simbol (dalam hal token-token dari instruksi)



3.1.2. TASM (cont'd)

– Contoh lain: (contoh2.asm)

```
.model small
.stack
.code
mov ah,2h ;moves the value 2h to register ah
mov dl,2ah ;moves de value 2ah to register
           ;dl
           ;(Its the asterisk value in ;ASCII
           ;format)
int 21h   ;21h interruption
mov ah,4ch ;4ch function, goes to operating
           ;system
int 21h   ;21h interruption
end       ;finishes the program code
```

- Dengan proses yang sama seperti contoh sebelumnya, program akan menghasilkan karakter asterik "*" pada layar monitor



3.2 Interrupts

- **Jenis-Jenis Interrupts**

- **Internal HW interruptions**

- Ditimbulkan/digenerasi oleh peristiwa tertentu yang terjadi pada waktu/selama eksekusi program
- Diatur oleh HW dan tidak mungkin diubah
- Contoh: tipe interrupt u/ counter clock internal; HW call interrupt ini u/ memaintenance “time to date”

- **External HW interupstions**

- ✓ Ditimbulkan/digenerasi oleh devais peripheral, mis keyboard, printers, dsb.
- ✓ Biasa juga ditimbulkan/digenerasi oleh Co-processor
- ✓ Tidak mungkin mendeaktifkan
- ✓ Tidak dikirim langsung ke CPU, melainkan ke IC yang memiliki fungsi u/ handle secara eksklusif interrupts ini. (IC → PIC8259A, yg dikontrol oleh CPU dgn menggunakan urutan komunikasi → PATH Control)

- **Software interruptions**

- Diaktifkan langsung oleh assembler melalui sejumlah interupsi yg diharapkan dgn instruksi INT



3.2 Interrupts (cont'd)

- Terdapat dua jenis:
 - DOS interruptions
 - BIOS interupsstions
- Perbedaannya:
 - DOS int. lebih mudah digunakan, namun lebih lambat, karena int. jenis ini menggunakan BIOS
 - BIOS int. lebih cepat, namun banyak kerugiannay karena BIOS bagian HW dan HW-specific

- Pemilihan interrupts tergantung pada karakteristik yang akan kita berikan pada program: SPEED → BIOS int; PORTABILITY → DOS int.

• Interrupts yang sering digunakan

- Int 21H (DOS interruption) Multiple class to DIS functions
- Int 10H (BIOS) Video I/O
- Int 16H (BIOS) Keyboard I/O
- Int 17H (BIOS) Printer I/O